

メール転送サービスの使い方

ご利用にあたって

メール転送サービスとは、お客さまのメールアドレス宛てに送られたメールを、別のメールアドレスに転送できます。

パソコンや携帯電話など、複数のメールアドレスをお持ちのお客様に便利です。

本サービスにおける転送先の登録は**3件**までとなります。

○マイページにログインする

迷惑メールフィルタリングサービスの各種設定はマイページで行います。

ブラウザを使ってマイページのログイン画面『 <https://my.cty-net.ne.jp/> 』を表示します。

ユーザー名とパスワードを入力し、『ログイン』をクリックします。

メールアドレス : メールアドレスを入力
例. ○○○@m*.cty-net.ne.jp
パスワード : メールアドレスのパスワード

1. メール転送先を登録する

① ログインすると設定状況一覧が表示されます。

メール転送サービスを利用するには、『メール転送設定』をクリックします。

設定状況一覧	
メールアドレス	@cty-net.ne.jp
メールパスワード	
迷惑メールフィルタリングサービス	ご利用中です(隔離)。
メールウィルスチェックサービス	ご利用中です。
受信許可リスト	
受信拒否リスト	
メール使用量表示	1MBytes
ホームページサービス	ご利用中です。
FTPアカウント名	
FTPパスワード	
ホームページサーバ名	www.cty-net.ne.jp
ホームページURL	http://www.cty-net.ne.jp/~ /
ホームページ使用量表示	0MBytes
ホームページ制限値	100MBytes
ホームページ初期フォルダ	public_html

②転送先を登録する

『追加する』をクリックします。



③転送するための条件と、転送先を入力する。

各項目を入力し、『追加する』をクリックします。

また、転送条件を使用することにより、特定のメールだけを転送することもできます。

転送条件を使用する場合は「P.4 ■転送条件について」、使用しない場合は「P.5 ④転送設定を登録します」に進みます。



■各項目について

項目名	説明	入力
①転送設定名	設定に対する表題になります。分かりやすい言葉を入力	必須
②メール送信者の条件	転送対象とする相手のメールアドレスを入力（空白可）	
③表題の条件	転送対象とするメールの表題（件名）を入力（空白可）	
④転送先メールアドレス	転送先となるお客様のメールアドレスを入力	必須
⑤送信元をメールアドレスへ変更	転送時に送信元をお客さまのメールアドレスに変更するか	必須
⑥サーバにメールを残すか	転送時にメールサーバにメールを残すか	必須

■転送条件について

『メール送信者の条件』と『表題の条件』を組み合わせることで、様々な転送条件が作成できます。
なお、両項目に条件入力して登録した場合は、両項目の条件を満たす（AND条件）メールのみ転送します。

例①. すべてのメールを転送したい場合

メール送信者の条件 : 空白 [一致]
表題の条件 : 空白 [未選択]

例②. 特定のメールアドレスのみ転送する

・ aaa@〇〇〇〇.co.jp から送信されるメールを転送したい場合

メール送信者の条件 : aaa@〇〇〇〇.co.jp [一致]
表題の条件 : 空白 [未選択]

例③. 特定の文字を含むメールアドレスのみ転送

・ 〇〇〇〇.co.jp を含むメールアドレスから送信されるメールを転送したい場合

メール送信者の条件 : 〇〇〇〇.co.jp [含む]
表題の条件 : 空白 [未選択]

例④. 表題に特定の文字を含むメールのみ転送

・ 「お知らせ」を含むメールを転送したい場合

メール送信者の条件 : 空白 [未選択]
表題の条件 : お知らせ [含む]

※おしらせ等、文字が異なる場合は転送されません

例⑤. 特定のメールアドレスで、表題に特定の文字を含むメールのみ転送

・ aaa@〇〇〇〇.co.jp から送信されるメールで、表題に「連絡」を含むメールを転送したい場合

メール送信者の条件 : aaa@〇〇〇〇.co.jp [一致]
表題の条件 : 連絡 [含む]

※れんらく等、文字が異なる場合は転送されません

④転送設定を登録します。

『追加する』をクリックします。

メール転送設定(追加確認)

以下の通り設定します。よろしいですか？

メールアドレス	@cty-net.ne.jp
転送設定名	お知らせ
メール送信者の条件	設定されていません
表題の条件	お知らせを含む
転送先メールアドレス	@cty-net.ne.jp
送信元をメールアドレスへ変更	無効
サーバにメールを残すか	サーバに残す

⑤登録の完了

登録完了画面が表示されます。『戻る』をクリックします。

メール転送設定(追加完了)

転送設定の追加が完了しました。

⑥登録の確認

転送設定が登録されているか確認し、よければ『設定状況一覧』をクリックします。

メール転送設定

メールアドレス @cty-net.ne.jp

転送設定[1] 転送設定名 お知らせ

2.メール転送を複数設定した場合

メール転送設定を複数設定した場合、転送設定[1]→転送設定[2]→転送設定[3]の順に転送条件と照合し、条件を満たしたメールを転送します。

3.登録したメール転送設定を変更する

①メール転送設定を変更するには、『メール転送設定』をクリックします。

CTY MYPAGE CTY INTERNET SERVICE MAIL @cty-net.ne.jp ログアウト

設定状況
設定状況一覧

迷惑メールフィルタリングサービス
迷惑メール利用設定
受信許可リスト編集
受信拒否リスト編集

メールウイルスチェックサービス
メールウイルス利用設定

メール転送設定
メール転送設定

ホームページ開設
ホームページ利用設定
ホームページアドレス変更

その他設定
パスワード変更
WebMail
WebMailのご利用にあたって
その他サービス受付

ログアウト
>> ログアウト

設定状況一覧

メールアドレス	@cty-net.ne.jp
メールパスワード	
迷惑メールフィルタリングサービス	ご利用中です(隔離)。
メールウイルスチェックサービス	ご利用中です。
受信許可リスト	
受信拒否リスト	
メール使用量表示	1MBytes
ホームページサービス	ご利用中です。
FTPアカウント名	
FTPパスワード	
ホームページサーバ名	www.cty-net.ne.jp
ホームページURL	http://www.cty-net.ne.jp/~ /
ホームページ使用量表示	0MBytes
ホームページ制限値	100MBytes
ホームページ初期フォルダ	public_html

Copyright (C) CTY CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.

②設定変更を行う『転送設定』の『確認/変更する』をクリックします。

メール転送設定

メールアドレス	@cty-net.ne.jp
転送設定[1]	転送設定名: お知らせ 確認/変更する 削除する

追加する * 設定状況一覧 *

③設定変更を行い、『更新する』をクリックします。

メール転送設定(確認・変更)	
メールアドレス	@cty-net.ne.jp
転送設定名	お知らせ
メール送信者の条件	<input type="text"/> (<input type="radio"/> 一致 / <input type="radio"/> 含む)
表題の条件	お知らせ (<input type="radio"/> 一致 / <input checked="" type="radio"/> 含む)
転送先メールアドレス	■■■■@cty-net.ne.jp
送信元をメールアドレスへ変更	<input type="radio"/> 有効 <input checked="" type="radio"/> 無効
サーバにメールを残すか	<input checked="" type="radio"/> サーバに残す <input type="radio"/> 残さない

④設定変更の確認画面が表示されます。よければ『更新する』をクリックします。

メール転送設定(変更確認)	
以下の通り設定します。よろしいですか？	
メールアドレス	@cty-net.ne.jp
転送設定名	お知らせ
メール送信者の条件	設定されていません
表題の条件	お知らせを含む
転送先メールアドレス	■■■■@cty-net.ne.jp
送信元をメールアドレスへ変更	無効
サーバにメールを残すか	サーバに残す

⑤設定変更は完了です。『戻る』をクリックします。

メール転送設定(変更完了)
転送設定の変更が完了しました。